

Erste Schritte

Sprache ändern	
Creader Professional MOT III	
X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO PRO HD+	
X-431 EURO TAB II	5
Zeitzone ändern	
Creader Professional MOT III	6
X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO PRO HD+	7
X-431 EURO TAB II	8
WLAN verbinden	
Creader Professional MOT III	9
X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO PRO HD+	10
X-431 EURO TAB II	11
Gerät registrieren	
Creader Professional MOT III	12
X-431 EURO PRO 5	14
X-431 EURO TAB II	
X-431 EURO PRO HD+	
Software Verlängerung	
Creader Professional MOT III	20
X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO TAB II	21
X-431 EURO PRO HD+	22
Rückmeldung der Diagnose	
Creader Professional MOT III	23
X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO TAB II	25
X-431 EURO PRO HD+	27
LKW-Software Freischaltung	
X-431 EURO PRO 5 mit HD-Box 3	29
X-431 EURO TAB II mit HD-Pack	30






Sprache ändern


Die Geräte werden standartmäßig in englischer Ausführung geliefert und können nur manuell geändert werden.

Creader Professional MOT III

- 1 Drücken Sie die **ŵ**-Taste
- **2** Gehen Sie zum Menüpunkt ::: → Settings → Languages & input → Languages



- 3 Tippen Sie auf Add a language und wählen im darauffolgenden Menü Deutsch aus
- 4 In Language preferences können Sie nun den Punkt Deutsch gedrückt halten und diesen an die oberste Position ziehen








X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO PRO HD+

1 Gehen Sie zum Menüpunkt **Settings** → **System** → **Languages** & **input** → **Languages**



- 2 Tippen Sie auf Add a language und wählen im darauffolgenden Menü Deutsch aus
- 3 In Language preferences können Sie nun den Punkt Deutsch gedrückt halten und diesen an die oberste Position ziehen









X-431 EURO TAB II

1 Gehen Sie zum Menüpunkt Other Modules → Tablet Setting → Languages & input → Languages



- 2 Tippen Sie auf Add a language und wählen im darauffolgenden Menü Deutsch aus
- 3 In Language preferences können Sie nun den Punkt Deutsch gedrückt halten und diesen an die oberste Position ziehen








Zeitzone ändern


Standartmäßig ist die Zeitzone auf automatisch geschaltet. Jedoch ist es zu empfehlen diese manuell auf die Mitteleuropäische Zeit zu stellen, da es sonst zu Komplikationen kommen könnte. Bei dem X-431 EURO PRO 5 und dem X-431 EURO TAB II ist dies eine Pflichteinstellung zum reibungslosen Ablauf der SecureGateWay Funktion.

Creader Professional MOT III

- 1 Drücken Sie die ��-Taste
- **2** Gehen Sie zum Menüpunkt ::: → Einstellungen → Datum & Uhrzeit



Tippen Sie auf Zeitzone auswählen und wählen im darauffolgenden Menü Amsterdam aus








X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO PRO HD+

1 Gehen Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** → **System** → **Datum & Uhrzeit**



2 Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen** → **Region**




3 Wählen Sie im darauffolgendem Menü Deutschland aus






X-431 EURO TAB II


1 Gehen Sie zum Menüpunkt **Andere Module** → **Tablet-Einstellung** → **Datum & Uhrzeit**



2 Tippen Sie auf Automatische Zeitzone



Tippen Sie auf Zeitzone auswählen und wählen im darauffolgenden Menü Amsterdam aus








WLAN verbinden

Um die weiteren Schritte durchführen zu können und die wichtigsten Funktionen des Gerätes freizuschalten ist es notwendig, sich mit dem Internet zu verbinden.


Creader Professional MOT III

- 1 Tippen Sie auf die **ŵ**-Taste
- **2** Gehen Sie zum Menüpunkt (:::) → Settings → WLAN



3 Wählen Sie daraufhin ein Netzwerk aus der WLAN-Liste

Netzwerke die ein Passwort erfordern, erscheinen mit einem Schloss-Symbol. Geben Sie ein Passwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.







X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO PRO HD+

1 Tippen Sie auf diese Taste nach dem Starten ihres Geräts



2 Gehen Sie zum Menüpunkt Einstellungen → Netzwerk & Internet → WLAN



3 Wählen Sie daraufhin ein Netzwerk aus der WLAN-Liste

Netzwerke die ein Passwort erfordern, erscheinen mit einem Schloss-Symbol. Geben Sie ein Passwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.




X-431 EURO TAB II

1 Gehen Sie zum Menüpunkt **Andere Module** → **Tablet-Einstellung** → **WLAN**



2 Wählen Sie daraufhin ein Netzwerk aus der WLAN-Liste

Netzwerke die ein Passwort erfordern, erscheinen mit einem Schloss-Symbol. Geben Sie ein Passwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.






Gerät registrieren

Nachdem sie das Gerät selbst vorbereitet haben können sie nun die App, des jeweiligen Modells, öffnen und sich dort anmelden, um auf die Diagnosefunktionen zugreifen zu können.

Creader Professional MOT III

1 Gehen Sie im Hauptmenü auf die CREADER PROFESSIONAL MOT III App



2 Tippen Sie auf Anmelden und daraufhin auf Neue Registrierung










3 Geben Sie nun die von Ihnen verlangten Daten ein und tippen auf **Registrierung**Sollte die Fehlermeldung "**Kein Umsatzrekord**" auftauchen, senden Sie bitte eine E-Mail mit der betroffenen Seriennummer, an <u>registration@launch-europe.de</u>

4 Im nächsten Schritt können Sie Seriennummer und Aktivierungscode eingeben



5 Tippen Sie nun auf **AKTIVIEREN** um ihre Registrierung erfolgreich abzuschließen




X-431 EURO PRO 5

1 Gehen Sie im Hauptmenü auf die **EuroPro5** App



2 Tippen Sie auf Anmelden und daraufhin auf Neue Registrierung







3 Geben Sie nun die von Ihnen verlangten Daten ein und tippen auf Registrierung Sollte die Fehlermeldung "Kein Umsatzrekord" auftauchen, senden Sie bitte eine E-Mail mit der betroffenen Seriennummer, an registration@launch-europe.de

4 Im nächsten Schritt können Sie Seriennummer und Aktivierungscode eingeben






5 Tippen Sie nun auf **AKTIVIEREN** um ihre Registrierung erfolgreich abzuschließen



X-431 EURO TAB II

1 Tippen Sie auf Anmelden und daraufhin auf Neue Registrierung





2 Geben Sie nun die von Ihnen verlangten Daten ein und tippen auf Registrierung

Sollte die Fehlermeldung "**Kein Umsatzrekord**" auftauchen, senden Sie bitte eine E-Mail mit der betroffenen Seriennummer, an <u>registration@launch-europe.de</u>




3 Im nächsten Schritt können Sie Seriennummer und Aktivierungscode eingeben

Diese finden Sie im Gerätekoffer

989280040724

29358088



4 Tippen Sie nun auf **AKTIVIEREN** um ihre Registrierung erfolgreich abzuschließen




X-431 EURO PRO HD+

1 Gehen Sie im Hauptmenü auf die Euro Pro HD App



2 Tippen Sie auf Anmelden und daraufhin auf Neue Registrierung








3 Geben Sie nun die von Ihnen verlangten Daten ein und tippen auf **Registrierung**Sollte die Fehlermeldung "**Kein Umsatzrekord**" auftauchen, senden Sie bitte eine E-Mail mit der betroffenen Seriennummer, an <u>registration@launch-europe.de</u>

4 Im nächsten Schritt können Sie Seriennummer und Aktivierungscode eingeben





5 Tippen Sie nun auf **AKTIVIEREN** um ihre Registrierung erfolgreich abzuschließen




Software Verlängerung

Software Verlängerungen können separat erworben werden. Diese erhalten sie dann als Code, welchen sie verwenden können, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben.

Creader Professional MOT III

1 Tippen Sie auf Aktualisieren und daraufhin auf Verlängerung



2 Tippen Sie auf **Karte für Abonnementerneuerung** und geben im darauffolgenden Menü ihren 24-stelligen Code ein

Die Softwarekarten können sie bei einem LAUNCH Europe Vertriebspartner oder in unserem Online-Shop erwerben.








X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO TAB II

1 Tippen Sie auf Software Update → Verlängerung → Configuration renewal



2 Tippen Sie auf Karte für Abonnementerneuerung und geben im darauffolgenden Menü ihren 24-stelligen Code ein

Die Softwarekarten können sie bei einem LAUNCH Europe Vertriebspartner oder in unserem Online-Shop erwerben.








X-431 EURO PRO HD+

1 Tippen Sie auf Software Update → Verlängerung → Configuration renewal



2 Tippen Sie auf **Karte für Abonnementerneuerung** und geben im darauffolgenden Menü ihren 24-stelligen Code ein

Die Softwarekarten können sie bei einem LAUNCH Europe Vertriebspartner oder in unserem Online-Shop erwerben.







Rückmeldung der Diagnose


Wenn das Gerät keine Verbindung mit dem Steuergerät aufbaut oder durch sonstige Störungen keine Diagnose erstellen kann, besteht die Möglichkeit den Diagnosebericht an uns zu melden, damit wir diese Situation analysieren und gegebenenfalls verbessern können.

Creader Professional MOT III

1 Tippen Sie auf Rückmeldung der Diagnose und wählen daraufhin die Automarke unter welcher die Diagnose fehlschlug



2 Wählen Sie in der darauffolgenden Liste die zu meldende Datei Identifizieren können sie diese anhand des Datums und der Uhrzeit.







Wählen Sie unter Fehlertyp auswählen, die Option 2: Zugriff auf System fehlgeschlagen und geben Sie sowohl die obligatorischen Daten ein, als auch ihre Telefonnummer oder Email-Adresse, damit wir uns bei ihnen melden können



4 Tippen Sie auf TESTPROTOKOLL ÜBERSENDEN


Sie können den Status ihrer Rückmeldung unter dem History Feedback Tab einsehen





X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO TAB II


1 Tippen Sie auf **Rückmeldung der Diagnose** und wählen daraufhin die Automarke unter welcher die Diagnose fehlschlug



2 Unter Rückmeldungsprotokoll können sie dann die zu meldende Datei auswählen

Identifizieren können sie diese anhand der FIN und dem Zeitstempel


1 Jahr/Monat/Tag & 2 Stunde/Minute/Sekunde






Wählen Sie unter Art des Problems der Rückmeldung auswählen, die Option System- oder Funktionszugriff fehlgeschlagen und geben Sie die obligatorischen Daten ein

Optional ist es möglich die obligatorischen Daten, mit einer Problembeschreibung, Screenshots und Datenstromdateien zu ergänzen um den Problemlösungsprozess zu beschleunigen.



4 Tippen Sie auf TESTPROTOKOLL ÜBERSENDEN

Sie können den Status ihrer Rückmeldung unter dem History Feedback Tab einsehen








X-431 EURO PRO HD+

1 Tippen Sie auf **Rückmeldung der Diagnose** und wählen daraufhin die Automarke unter welcher die Diagnose fehlschlug



2 Unter Rückmeldungsprotokoll können sie dann die zu meldende Datei auswählen

Identifizieren können sie diese anhand der FIN und dem Zeitstempel
1 Jahr/Monat/Tag & 2 Stunde/Minute/Sekunde









3 Wählen Sie unter Art des Problems der Rückmeldung auswählen, die Option System- oder Funktionszugriff fehlgeschlagen und geben Sie die obligatorischen Daten ein

Optional ist es möglich die obligatorischen Daten, mit einer Problembeschreibung, Screenshots und Datenstromdateien zu ergänzen um den Problemlösungsprozess zu beschleunigen.



4 Tippen Sie auf TESTPROTOKOLL ÜBERSENDEN

Sie können den Status ihrer Rückmeldung unter dem History Feedback Tab einsehen






LKW-Software Freischaltung

Das EURO TAB II und EURO PRO 5 sind auf die Diagnose von PKWs ausgelegt. Jedoch ist es auch möglich, durch den zusätzlichen Erwerb eines passenden HD-Geräts, Diagnosen an LKWs durchzuführen.

X-431 EURO PRO 5 mit HD-Box 3

1 Tippen Sie auf persönliche Center und daraufhin auf VCI aktivieren



2 Im nächsten Schritt können Sie Seriennummer und Aktivierungscode eingeben


Probe des Datenstroms





X-431 EURO TAB II mit HD-PACK

1 Tippen Sie auf Software Update → Verlängerung → LKW Package Purchase/Renewal → KARTE FÜR ABONNEMENTSERNEUERUNG



2 Im nächsten Schritt können Sie ihren 24-stelligen Aktivierungscode eingeben









